




Sac-Bracelet BD

Un patron de couture de TitesMains



Sac-bracelet BD

Un patron de couture de *Tites Mains*

Sac-bracelet en coton avec appliqué, inspiré
des sacs d'argent de la BD

L'accessoire parfait pour une fille originale et marrante!



Niveau de difficulté: FACILE (Débutant)

Taille: sac: 17 x 17 cm; lanière: 14 cm

Vous allez apprendre:

- Appliqué
- Plis creux
- Fronçage
- Doublure d'un sac
- Surpiqûres


Matériaux

- 40 cm tissu de coton moyennement épais, beige ou blanc cassé
- 30 cm tissu de coton moyennement épais pour la doublure
- Un morceau de 10x10 cm de feutrine noire
- 50 cm cordon de soie ou acrylique
- Un gros bouton à deux trous (assez grands pour que le cordon passe)

Instructions pour l'impression

- Ce patron contient juste 3 pages. Elles sont numérotées dans l'ordre dans laquelle elles doivent être assemblées. Faites coïncider les losanges sur les bords de chaque page avant de les scotcher.
- Configurez votre imprimante pour ne pas rédimensionner les pièces du patron choisissant "Taille réelle" ou "Personnalisé: 100%" dans les configurations de l'impression; vérifiez si le carré inclus dans le patron fait bien 5cm avant de couper le tissu.

Assemblage du patron




Instructions générales

- Tissu extérieur: couper 2x les pièces 1, 2, 3; 1x la pièce 4
- Doublure: couper 2x la pièce 1
- Appliqué: couper 1x les pièces 5 sur la feutrine
- Les valeurs de couture sont incluses et détaillées sur les instructions.
- Utilisez une couture droite simple pour assembler les pièces et un zig-zag pour l'appliqué.
- N'oubliez pas de cranter et de bien repasser les pièces cousues avant de les retourner.



Légende des instructions




Termes d'utilisation: Aucune partie de ce patron ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris la photocopie, l'enregistrement, ou d'autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation écrite préalable de sa créatrice, sauf dans le cas de brèves citations incorporées à des critiques de presse et d'autres utilisations non commerciales permises par les lois régulant les droits d'auteur.



01. Couper les pièces du patron selon les diagrammes et transférer les marques de repère sur le tissu; il n'est pas nécessaire de transférer les marques sur la doublure.




02. Épingler le "\$" (5) sur la repère X au centre de la pièce du devant (1): d'abord le "S" puis le "I" centré dessus.







03. Pour fixer l'**appliqué**, coudre autour du symbole avec un zig-zag court ou un point décoratif (il est également possible de le coller).


Si vous ne sentez pas à l'aise pour coudre des courbes, pratiquez d'abord sur quelques restes de tissu et de feutrine.




04. Mettre les pièces de la lanière (2) endroit contre endroit et coudre à 0,5cm des bords longs, laissant les bords courts ouverts.

Cranter autour de la pièce: avec des ciseaux, couper des petites formes en V autour des valeurs de couture, sans couper le fil. Utilisez des ciseaux à cranter si vous en avez.

	<p>05. Retourner la pièce sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice; puis la repasser en l'aplatissant.</p>
	<p>06. Surpiquer autour de la lanière. Pour surpiquer, mettre l'aiguille de la machine sur la position droite et aligner le bord de la pièce au bord droit du pied presseur. La couture sera faire proche au bord de la pièce.</p> <p>Avancez lentement; il s'agit d'un effet décoratif qui doit être bien fini. Si vous préférez, utilisez un fil de couleur contrastante.</p> <p>Plier la lanière en deux, en alignant les deux pointes.</p>
	<p>07. Aligner les pointes de la lanière 0,5cm au-dessus de la repère correspondante sur la pièce arrière du sac, avec la partie pliée tournée vers le bas.</p> <p>Passer une couture droite à 0,5cm du bord de la lanière.</p>
	<p>08. Plier la lanière vers le haut et coudre encore une fois à 0,5cm du bord pour cacher les bords bruts.</p>




09. Suivant les marques de repère, créer deux **plis creux** sur chaque face du sac (devant et derrière): Amener les deux points extérieurs du pli en angle droit jusqu'au repère centrale.



10. Épinglez et coudre le pli sur les marques de repère inférieures, laissant que la partie supérieure du pli s'ouvre naturellement. Utiliser des points à la main ou un zig-zag large à la machine.


Répéter sur la pièce du derrière.








11. Plier les bords courts des coulisses (3, 4) 0,5cm vers l'envers; repasser et surpiquer.


Épingler les coulisses sur les marques de repère - les deux courtes sur le devant, la plus longue sur l'arrière du sac.

Pour que le montage soit plus propre, aligner le bord *supérieur* de la coulisse au bord *inférieur* des repères. Coudre à 0,5cm du bord supérieur.



12. Plier les coulisses vers le haut et faire un petit pli de 0,5cm vers l'envers sur le bord supérieur. Surpiquer. Faire de même pour la coulisse arrière. Les coulisses recouvriront les points utilisés pour tenir les plis.

	<p>13. Endroit sur endroit, épingler le devant et l'arrière du sac (1); coudre autour des côtés et du bas avec une valeur de couture de 1cm. Laisser le bord supérieur ouvert.</p> <p>Faire de même avec la doublure.</p>
	<p>14. Sur le sac extérieur et sur la doublure, froncer le bord inférieur jusqu'à la mesure indiquée sur le patron, sur le bord de la valeur de couture.</p> <p>Le fronçage peut être fait à la machine (avec le point le plus long disponible) ou à la main, avec une longue aiguille et un double fil. Nouer la fin du fil et faire plusieurs points de 0,5-1cm au long du bord inférieur du sac.</p> <p>À la fin, tirer soigneusement sur le fil pour froncer le tissu jusqu'à la longueur indiquée; nouer le fil et distribuer les fronces de manière uniforme.</p>
	<p>15. Maintenant pour doubler le sac !</p> <p>Retourner le sac extérieur sur l'endroit et la doublure sur l'envers. Mettre le sac dans la doublure - de cette façon, ils seront endroit contre endroit.</p>
	<p>16. Aligner les bords supérieurs et épingler, laissant une ouverture de 10cm pour retourner. Coudre à 0,5cm du bord.</p> 

	<p>18. Retourner le sac sur l'endroit à travers l'ouverture laissée. Bien faire retourner les coins et les arrondis à l'aide d'un outil pointu (par exemple une baguette chinoise).</p> <p>Repasser soigneusement le bord du sac, sans écraser les plis creux. Avec la pointe des doigts, guider délicatement la doublure vers le dedans du sac avant de passer le fer.</p>
	<p>19. Plier les bords de la petite ouverture 1cm vers le dedans et repasser soigneusement. Épingler.</p> <p>Surpiquer tout autour du bord du sac, refermant l'ouverture.</p>
	<p>20. Faire passer un cordon par les coulisses à l'aide d'une épingle à nourrice. Les pointes du cordon se rencontreront sur le devant du sac. Les insérer dans les trous du bouton, en nouant les pointes. Votre sac-bracelet BD est tout prêt !</p>

J'espère que ce patron vous ait plu ! Visitez mon blog pour connaître d'autres patrons et tutoriels :

<http://titesmains.wordpress.com>

Si vous avez des suggestions, des doutes ou des questions écrivez-moi : titesmainscouture@gmail.com

Visitez mes magasins en ligne pour retrouver cette création et bien d'autres :

<https://www.etsy.com/shop/TitesMains>


<http://www.alittlemarket.com/boutique/titesmains>


<http://www.craftsy.com/user/1494042>

Suivez également :

<https://www.facebook.com/TitesMains>

<https://www.pinterest.com/TitesMains/>






Sac-bracelet BD



1

Corps du sac

2x tissu
2x doublure




5
appliqué
1x feutrine



Sac-bracelet BD

2

Laniere
2x tissu



**Carré
5 cm**

Sac-bracelet BD
3
coulisse devant
2x tissu

Sac-bracelet BD
4
coulisse arriere
1x tissu



3